

(C) Copyright CANVASs Co., Ltd.

=====  
【ソフト名】SST G1 アップデートインストーラ

【対象製品】SST G1 日本語版

【登録名】G1 Update 2.0.0.37.exe

【著作権者】株式会社キャンバス

【動作環境】Microsoft Windows2000 / XP / Vista / 7 / 8 (基本 + 高等のみ) / 日本語版

【配布条件】 1) ダウンロードしたファイルの再配布を禁止します。

2) 他のメディアへの一切の転載を禁止します。  
=====

【変更点】 <Ver.2.0.0.37> 2013.02.05

#### <Windows8での動作確認>

– 基本編集機能、高等編集機能について問題なく動作することを確認しました。

#### <カーニング・レディングの個別設定に関する修正>

– カーニング・レディングを個別に設定をしていない箇所にかかる不具合を修正しました。

イタリック・レディングの縦・横時の判定基準値の取得方法を下記のように変更しました。

■ 現在の字幕が縦字幕の場合

フォーマット設定の縦のカーニング・レディング値を基準値として設定

■ 現在の字幕が横字幕の場合

フォーマット設定の横のカーニング・レディング値を基準値として設定

#### <ビデオトン・ラムダファイルのインポートに関する修正>

– CAPファイルのインポート時にルビの割り付けが個別設定になる不具合を修正しました。

インポート時のルビ設定をフォーマット設定の設定内容でインポートするよう変更しました。

#### <フレームタイプ変換に関する修正>

– 30FrNDF→25Frにフレームタイプ変換をすると、字幕のタイミングがずれる問題を修正しました。

#### <DVD-Sonic Scenarist formatのエクスポートに関する修正>

– 24Fr・24p のプロジェクトファイルからデータを出力できるよう変更しました。

24Fr・24p のプロジェクトで出力した場合、「.sst」ファイルのヘッダー『TV\_Type』と『Tape\_Type』の 2 項目は出力されません。

## <字幕入力に関する修正>

–「字幕ウインドウ」「原文ウインドウ」「台本ウインドウ」の入力規則を変更しました。

※ Windows 8 に関しましてはこの修正は未対応です。

### ■これまでのバージョン


「字幕番号入力欄」・「タイムコード入力欄」に数字を入力した後に「字幕ウインドウ」・「原文ウインドウ」・「台本ウインドウ」に戻った際、入力モードが半角英数字入力のままになっていました。

### ■今回のバージョンから

「字幕番号入力欄」・「タイムコード入力欄」に数字を入力し、「字幕ウインドウ」・「原文ウインドウ」・「台本ウインドウ」に戻った際に、それらのウインドウで直前に有効だった入力モードに戻るように変更しました。

## <例>

### ■これまでのバージョン



### ■今回のバージョンから



# ～意外と知られていないG1の機能～



意外と知られていないSST G1の便利機能をご紹介します。

1. 複数の字幕を一度にイタリックにしたい、または傍点を付けたい
2. 再生中にin点、out点を取りたい
3. 指定したタイムコードにブックマークを付けたい


## 1. 複数の字幕を一度にイタリックにしたい、または傍点を付けたい

字幕ウィンドウをShift（範囲指定）又はCtrl（個別指定）キーで選択し右クリックし、フォーマット情報から変更が可能です。

### ・範囲指定の場合（Shiftで選択）



### ・個別指定の場合（Ctrlで選択）



## 2. 再生中に in 点、out 点を取りたい

ショートカットキー設定し、キーボードでスポッティングをとります。

【ショートカットキーの設定方法】


[ファイル]メニュー → [ショートカットキー設定] → [編集] → [インタイム・アウトタイムの設定]を選択し、任意のショートカットキーを入力、[設定]をクリックします。

※ショートカットキーを有効にするためには、SST G1 を再起動してください。


映像再生中に、設定したキーを押すと、in 点がとれます。再度押すと out 点がとれます。

最初にスポッティングを大まかにとり、後で微調整する時に便利です。


### ①字幕の再生



### ②ショートカットキー押下 In 点をとれる。




### ③ショートカットキー押下 Out 点をとれる。




### 3. 指定したタイムコードにブックマークを付けたい

- ① ブックマークを付けたい音声波形上にカーソルを置きます。
- ② [編集] メニューの [ブックマーク] をクリックし、メニューより[ブックマークの設定／解除] を選択します。または、音声波形を右クリックして設定することも可能です。
- ③ 設定したブックマークを **F2** (ショートカットキー) キーで次のブックマークに遷移することが出来ます。



#### ○ブックマークのメニュー



ブックマークメニュー	機能	ショートカットキー
ブックマークの設定／解除	上記参照	Ctrl + F2
前のブックマーク	現在のブックマークより1つ前のブックマークに飛びます。	Shift + F2
次のブックマーク	現在のブックマークより1つ後ろのブックマークに飛びます。	F2
ブックマークのクリア	全てのブックマークがクリアされます。	Ctrl + Shift + F2
一覧	ブックマークの一覧を表示します。 タイムコードを選択し、[ジャンプ]をクリックすると、該当するブックマークに移動します。また削除したい場合には、[削除]をクリックします。	—
ブックマークのエクスポート	ブックマークのデータ (フレーム情報) をエクスポートすることができます (.txt)。	—
ブックマークのインポート	フレーム情報 (.txt) をインポートすることができます。	—

※ショートカットキーは[ファイル]メニュー → [ショートカットキー設定] → [編集] から変更することも可能です。